

# GSX Gate Assigner

MSFS 2024 · GSX Pro

## Handbuch

Deutsch

Gate Assigner plant den Flug ohne Simulator.

simPC auf dem MSFS-PC steuert GSX Pro.

Kontakt: [info@gateassigner.online](mailto:info@gateassigner.online)

### GSX Remote Control

Gate Assigner schaltet GSX auf Remote Control.


Solange du Gate Assigner benutzt, ist das normale GSX-Menü nicht bedienbar.

GSX läuft dann nur über Gate Assigner.

Ohne Gate Assigner ist GSX ganz normal.

# So hängt alles zusammen

Zwei Rechner: Gate Assigner darf auf einem PC ohne Simulator laufen. Der MSFS-PC hat nur simPC im CMD – kein extra Fenster nach der Anmeldung.



- 1 SimBrief-ID in Gate Assigner speichern
- 2 Flugplan laden, Gate und Handling wählen
- 3 Auf dem MSFS-PC simPC.bat starten und PIN eingeben
- 4 Gate Assigner: Netzwerk → Client → Verbinden
- 5 GSX Start: Ablauf starten, Fahrzeuge kommen
- 6 Nach der Landung setzt Gate Assigner Ziel-GSX automatisch

Oben steht die SimBrief-Leiste: Pilot-ID, Speichern, Flugplan laden. Darunter die Reiter.  
Die Windows-Leiste hat Einstellungen, Netzwerk und Download.

SimBrief-Leiste bleibt oben auf jedem Reiter.

Reiter wechseln nie von selbst.

Auf Flug planst du offline – MSFS muss nicht laufen.

Handling ist Swissport International.

Die LAN-IP wird nie gespeichert.

Updates prüft Gate Assigner selbst, ohne sichtbare URL.

## Reiter

### Connection

MSFS, SimConnect, Active Sky, Steuerzentrale verbunden oder nicht.

### Flug

Gate, Handling, Catering, Fuel, Blockzeit aus SimBrief.

### Briefing

OFP-Karte ohne ATC-Frequenzen: SID, STAR, Fuel, Alternates.

### Flüge

Letzte Flüge mit Landing Rate. Kein Wiederherstellen-Button.

### GSX Start

Abflug-Ablauf. Kein Deboarding. Stopp bricht GSX wirklich ab.

### GSX Ziel

Kein Ablauf-Button. Dienste automatisch nach der Landung.

### Abflug / Ankunft

GSX-Karten nur für den SimBrief-Flughafen.

# GSX am Abflug

GSX Start ist der Abflug. Deboarding gibt es hier nie. Ablauf starten ist gesperrt, solange schon etwas läuft.



## GSX am Ziel

- Kein Ablauf-Button am Ziel.
- Nach der Landung setzt Gate Assigner die Dienste automatisch.
- Follow-me, wenn auf Flug aktiviert.
- Lavatory und Water nach der Ankunft.
- Deboarding nur am Ziel, nie am Abflug.
- Wenn der Jetway schon dran ist, bricht die Sequenz nicht ab.

### GSX Remote Control

Solange du Gate Assigner benutzt, ist das normale GSX-Menü nicht bedienbar.  
Ohne Gate Assigner ist GSX ganz normal.

# Zwei PCs, gleiche PIN

Die IP dieses PCs wird automatisch eingetragen und nie gespeichert. Deshalb kannst du Gate Assigner weitergeben.

## Gate Assigner

Rolle: Gate Assigner

PIN eingeben

Port 8750

IP wird gefunden

Button: Verbinden

## simPC

simPC.bat

Anmeldung im CMD

dieselbe PIN

Port 8750

kein extra Fenster

## Zwei PCs, gleiche PIN

- 1 In Gate Assigner: Windows-Menü Netzwerk, PIN, Port 8750.
- 2 Auf dem MSFS-PC: simPC.zip entpacken, simPC.bat starten.
- 3 Im CMD dieselbe PIN eingeben. Status bleibt im CMD.
- 4 In Gate Assigner auf Verbinden. Connection zeigt verbunden.

- ☐ Gate Assigner startet, SimBrief-ID gespeichert
- ☐ Flugplan geladen, Bestätigung erscheint
- ☐ Gate und Swissport International gewählt
- ☐ simPC mit derselben PIN angemeldet
- ☐ Connection: Steuerzentrale verbunden
- ☐ GSX Start: GPU / Jetway / Water / Catering / Fuel / Boarding
- ☐ Kein Deboarding am Abflug
- ☐ Nach Landung Ziel-Dienste automatisch
- ☐ Ohne Gate Assigner bleibt GSX ganz normal

## GSX Remote Control

Gate Assigner schaltet GSX auf Remote Control.

Solange du Gate Assigner benutzt, ist das normale GSX-Menü nicht bedienbar.

GSX läuft dann nur über Gate Assigner.

Ohne Gate Assigner ist GSX ganz normal.